

Uputa za podešavanje regionalnih postavki

U nastavku slijedi opis kako podesiti regionalne postavke na računalima za različite operativne sustave.

Ispravno podešene regionalne postavke otkloniti će i poteškoće prilikom nepravilnog prikaza hrvatskih slova.

Do problema s prikazivanjem hrvatskih slova (š, đ, č, ć, ž) najčešće dolazi kad regionalne postavke nisu ispravno postavljene prilikom instalacije operativnog sustava, već su naknadno promijenjene, a pri tome se najčešće zaboravljaju postaviti i regionalne postavke za "non-Unicode" programe.

Moguće je i da regionalne postavke ne budu ispravno podešene kad se radi nadogradnja sa jedne verzije OS-a na drugu (npr. sa Windowsa 7 na Windows 10).

Da ispravno postavite regionalne postavke, slijedite navedene upute:

- [Windows XP](#)
- [Windows Vista/Windows 7](#)
- [Windows 8](#)
- [Windows 10](#)

Windows XP


Klik na gumb **Start** -> **Control Panel**

Dvostruki klik na ikonu **Regional and Language Options** otvara dijaloški prozor Regional and Language Options:



Slika pokazuje kako podesiti regionalne postavke koje se odnose na prikaz brojeva i vremena na kartici Regional Options.

Na kartici **Languages**:




klikom na gumb **Details...** otvara se dijaloški prozor Text Services and Input Languages:



Ovdje se postavlja jezik tipkovnice, pa klik na gumb **OK** da zatvorimo ovaj prozor.

Na kartici **Advanced** dijaloškog prozora Regional and Language Options:




za **Language for non-Unicode programs** izaberite **Croatian** kao na slici.

Klik na gumb **OK** zatvara prozor.

Start -> Turn off Computer -> Restart


Windows Vista i Windows 7

Klik na gumb **Start** -> **Control Panel** -> **Clock, Language and Region** -> **Region and Language** otvara dijaloški prozor Region and Language:




Pod Format odaberite Croatian.

Na kartici **Keyboards and Languages** klik na gumb **Change keyboards...**




Otvora dijaloški prozor Text Services and Input Languages:




Ovdje postavljamo jezik tipkovnice. Klik na gumb **OK** da zatvorimo taj prozor.

Na kartici **Administrative**:



Klik na gumb **Change system locale...** otvaramo prozor Region and Language Settings:



Ovdje postavljamo jezik za non-Unicode programe.


Klik na gumb **OK** da zatvorimo taj prozor.

Klik na gumb **OK** da zatvorimo dijaloški prozor Region and Language.

Klik na gumb **Start** -> **Restart**



U nekim slučajevima, kada je **izvršena nadogradnja operativnog sustava** (npr. Windows XP na Vistu ili na Windows 7) potrebno je uraditi sljedeće:

U dijaloškom prozoru Region and Language:



Na kartici **Formats** kliknuti na gumb **Additional settings...**

U dijaloškom okviru Customize Format kliknuti na gumb **Reset**.



Klik na gumb **Yes**.


Klik na gumb **OK** da zatvorimo dijaloški prozor Customize Format.

Klik na gumb **OK** da zatvorimo dijaloški prozor Region and Language.


Klik na gumb **Start** -> **Restart**.

Windows 8

Pomaknite pokazivač miša u desni gornji ili desni donji kut ekrana da se pojavi **Charms traka**:




Klik na **Settings**:




Klik na **Control Panel**:



Klik na **Clock, Language and Region**:




Klik na **Region** otvara dijaloški prozor Region:




Odabrali postavke kao na slici.

Klik na karticu **Administrative**:




Jezik za non-Unicode programe bi već trebao biti postavljen, a ako nije, klik na na gumb **Change system locale...** otvara prozor Region Settings:




Ovdje biramo jezik za non-Unicode programe ako već nije ispravno podešen.

Zatvoriti sve otvorene prozore.

Restartati računalo - tako da se pomakne pokazivač miša u desni gornji ili desni donji kut ekrana da se pojavi **Charms traka** pa klik na **Settings**:



U donjem dijelu trake klik na **Power**:




Klik na **Restart**.


Windows 10

Prijaviti se na računalo sa administratorskog računa.


Potražiti **Control Panel**:




Klik na **Clock, Language and Region**:




Klik na **Region** otvara dijaloški prozor Region:






Odabrali postavke kao na slici.

Klik na karticu **Administrative**:



Jezik za non-Unicode programe bi već trebao biti postavljen, a ako nije, klik na na gumb **Change system locale...** otvara prozor Region Settings:



Zatvoriti sve otvorene prozore i restartati računalo:

